

Ding_Fixed_Banner (Addon)

해당 가이드는 XE에 애드온을 설치하는 방법을 설명 하지않습니다.
애드온을 설치하는 방법은 엔진의 공식 홈페이지를 참고 하셔서 설치해주시길 바랍니다.

1. 설치된 애드온



자신의 XE엔진의 관리자(admin)페이지에 접속하시면 하단에 '고급' 탭이 존재합니다. 고급 탭을 클릭하시면 설치된 애드온 이라는 리스트가 있습니다. 해당 리스트를 클릭하여 설치된 항목들을 열어주세요.

2. 애드온 PC/ Mobile 설정하기

설치된 애드온

PC, Mobile에 체크하면 애드온을 켤 수 있습니다.

All(15)

애드온 이름	버전	작성자	설치 경로	설정	PC	Mobile	삭제
딩 고정 배너	1.1	DING	./addons/Ding_Fixed_Banner/	설정	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

설치된 애드온을 눌렀다면, 해당 페이지가 오른쪽에 표시됩니다. 이곳에서 위 그림에서 표시한 PC, Mobile 부분에 어디에 애드온을 실행 시키도록 할것인지 체크해주세요.

3. 값 설정을 위한 이동



2에서 PC/Mobile을 설정을 완료하셨다면, 2의 그림에 [설정] 이라는 버튼이 있습니다. 해당 버튼을 눌러서 애드온 설정 창으로 이동해주세요.

4. 값 설정하기


배너 표시 방향

배너 표시 방향

위


배너를 표시할 방향을 설정합니다.

표시 방향은 아주 중요합니다. 위, 아래에 따라서 다음 설정 값들의 구조가 바뀌기 때문입니다.



[배너 표시 방향을 위로 설정하면 나오는 화면 입니다.]

위로 설정을 하게 되면 body를 검색해서 append 하는 자바스크립트 방식으로 처리됩니다.



[배너 표시 방향을 아래로 설정하면 나오는 화면 입니다.]

아래로 설정을 하게 되면 페이지의 맨 하단이 아닌, 브라우저의 하단 부에 붙여서 스크롤링 할때 따라오게 됩니다. 위치(position)가 fixed가 됩니다. 스크립팅 방식이 아니라 붙여넣기식 방식이 됩니다.

배너 색

배너 색

배너의 배경색입니다. (#을 포함한 16진수, rgba(r,g,b,a), rgb(r,g,b)를 입력해주세요.)

배너의 색은 16진수, rgb(), rgba(), red, blue, orange 형태로 색을 설정할 수 있습니다.
사용자가 입력하지 않으면 기본 색으로 대체됩니다.

HTML

HTML

test

배너의 내용을 HTML코드 또는 평문으로 적어주세요.

HTML은 배너안의 본문 내용을 설정합니다, 평문으로 입력해도 되지만 HTML 태그를 입력해도 됩니다.
단, 태그를 입력할 때 아주 중요한 사항이 있습니다.

어트리뷰트 부분 입니다. 이미지를 넣기 위해서는 해당 태그를 입력 할때 ‘배너 표시 방향’을 어떻게 설정 함에 따라서 입력 방식이 변경됩니다.

어트리뷰트 란?

태그에 속성입니다, , <div style=""></div> 이런 태그에 src, style을 어트리뷰트 라고 부릅니다.

배너 표시 방향이 ‘위’일 경우

```
<img src=\"http://www.naver.com/블라블라.png\"/>
<div style=\"border:1px solid red;\"></div>
```

콤마 앞에 ‘\’ 백슬래쉬가 붙어야합니다.

배너 표시 방향이 ‘아래’일 경우

```

<div style="border:1px solid red;"></div>
```

콤마 앞에 ‘\’ 백슬래쉬가 빼야합니다.

CSS

CSS

배너의 내용들을 가르킬 수 CSS로 가르킬 수 있습니다. (해당 애드온의 최상위 부모 태그 클래스는 'fixed-container'입니다.)

css설정은 위의 html에서 그래픽 편집을 가능하게 돕습니다. 커스텀 버튼을 만들고 싶거나, 내부의 글자의 색들을 다르게 하고싶다거나 아주 구체적인 사항들을 직접 입력할 수 있게 돕습니다.

단, 충돌 사항을 방지하기 위해서 'fixed-container .span'과 같이 입력하셔야 합니다. 그렇지 않으면 다른 콘텐츠의 css까지 변경될 수 있기 때문입니다.

height

height

배너의 높이를 입력해주세요. (60px과 같이 단위를 입력해주세요.)

배너의 높이를 설정할 수 있도록 돕습니다. 꼭 'px' **단위를 붙이셔야 합니다.** '%', 'em'도 가능합니다.

z-index

z-index

z-index값을 입력해주세요. (기본 값 9999입니다.)

z-index를 설정할 수 있도록 돕습니다. z-index는 우선순위를 결정합니다. 숫자가 높을 수록 가장 위에 위치합니다. 숫자가 낮을 수록 아래로 물힙니다.

애니메이션 시간

애니메이션 시간

배너가 서서히 사라지는 시간 ('1000'이 '1초'입니다. 아무것도 입력하지 않으면 기본 값 '1000'이 들어갑니다.)

애니메이션 시간은 닫기 버튼을 눌렀을때, 배너가 화면에서 사라지는 시간입니다. 1초는 1000이라고 입력하면 됩니다. 2초는 2000입니다. 0.5초는 500입니다.

배너를 끄기 위한 태그

배너를 끄기 위한 태그

html에 입력한 클래스를 선택하여 배너를 꺼줄 수 있습니다. (.ding 이라고 입력하면 ding 클래스를 찾아 누르면 해당 배너를 사라지게 만듭니다.)

배너를 끄기 위한 태그는 닫기 버튼의 역할을 할 태그를 검색하는 것을 말합니다.
HTML에서 자신이 직접 만든 닫기 버튼이 있을 수 있기 때문에 그 닫기 버튼을 지정해주시면 됩니다.

`<div class="close_btn">닫기</div>` 이라고 했을 때 `.close_btn` 이라고 입력 해주시면 됩니다.

`<button>close</button>` 이라고 했을 때 `button`을 입력해주시면 됩니다.

`<button id="close_banner">버튼</button>` 이라고 했을 때 `#close_banner` 이라고 입력 해주시면 됩니다.

배너 닫기 버튼 기본 활성화

배너 닫기버튼 기본 활성화

사용



닫기버튼을 직접 지정할 수 있지만 기본 제공하는 닫기버튼을 사용하고 싶으시면 사용으로 체크해주시면 됩니다.

배너 닫기 버튼 기본 활성화는 위의 배너를 끄기 위한 태그가 설정되지 않았을 때, 기본으로 DING에서 만든 기본 버튼을 사용하는것 입니다. 동시에 사용할 수 있습니다.

배너 닫기 버튼 기본 색상

배너 닫기버튼 기본 색상

이 값을 입력하지 않으면 자동으로 흰색(rgb(255,255,255))이 됩니다.

위의 기본 닫기 버튼의 색상을 변경할 수 있도록 돕습니다. 만약 입력하지 않으면 흰색(255,255,255)가 입력됩니다.